Etapa 3: Intercambio

Genera las respuestas de intercambio de información.

Anonymous · 06/11/2026

Etapa 3: Intercambio

Procesa el EnvioDTE que envía el SII y genera los XML de respuesta de intercambio de la etapa 3 de la certificación: el acuse de recibo del envío, los recibos de los documentos y el resultado de su revisión, todo firmado con el certificado digital de la empresa que se certifica.

Ir a la herramienta

Para qué sirve

- Responder el intercambio de información de la etapa 3: el SII envía a la empresa que se certifica un EnvioDTE con documentos de prueba, y la empresa debe devolverle tres XML de respuesta.
- Ver cómo responde LibreDTE a un envío: si lo recibe conforme, o si lo rechaza porque el RUT receptor no corresponde o porque su firma no es válida.

Para qué no sirve

- No descarga el EnvioDTE del SII ni envía las respuestas: tú subes el archivo que recibiste y envías los XML que obtienes.
- No revisa el contenido comercial de los documentos: todos los documentos recibidos se aceptan. Lo único que se verifica de cada uno es que su RUT receptor sea el de la empresa que responde.
- Con un certificado de prueba las respuestas son correctas, pero el SII no las acepta.

Tu certificado no se guarda

El certificado y su contraseña se usan solo para firmar las respuestas. No se almacenan de forma permanente.


Antes de empezar

Necesitas:

- **El EnvioDTE** que el SII envió a la empresa durante el proceso de certificación, en un archivo XML.
- **El RUT de la empresa que se certifica**, que es la que recibe el envío y responde.
- **El certificado digital** (`.p12` o `.pfx`) de quien responde, y su contraseña. De él salen el nombre y el correo de contacto de las respuestas, y el RUN de quien firma los recibos.

Paso a paso

1. Abre la herramienta



2. Completa los datos



Campo	Qué es
XML EnvioDTE	El archivo que envió el SII.
Receptor esperado	El RUT de la empresa que se certifica. Se compara con el RUT receptor del sobre y de cada documento.
Validar firma del sobre recibido	**No validar** (por defecto): no se revisan las firmas del sobre recibido, porque hay proveedores que no firman bien los XML de intercambio. **Validar**: se revisan la firma del sobre y la de cada DTE; si una no es válida, el envío se rechaza.
Firma electrónica y contraseña	El certificado digital y su contraseña.

3. Presiona Generar XML de respuesta a intercambio

El navegador descarga un ZIP. El nombre es `intercambio_` más el RUT del receptor sin puntos ni guion (por ejemplo, `intercambio_761920839.zip`).

Qué obtienes

Un ZIP con las respuestas, en `ISO-8859-1` y firmadas. Si el envío se recibe conforme, son tres:

Archivo	Qué es
`RecepcionDTE.xml`	El acuse de recibo del envío. Trae el estado del envío y el de cada documento recibido (`Envío Recibido Conforme`, `DTE Recibido OK`).

Archivo	Qué es
`EnvioRecibos.xml`	Un recibo firmado por cada documento recibido, con el RUN del certificado como quien firma.
`ResultadoDTE.xml`	El resultado de la revisión de cada documento: `ACEPTADO OK`.

Cada archivo cumple su esquema del SII y sus firmas son válidas, y la herramienta lo comprueba antes de entregarlo.

Cuando se rechaza el envío


Si el envío se rechaza, el ZIP trae solo `RecepcionDTE.xml`, con la causa del rechazo, y no hay recibos ni resultado:

Causa	Glosa en `RecepcionDTE.xml`
El RUT receptor del sobre no es el RUT indicado.	`Envío Rechazado - RUT Receptor No Corresponde`
Se pidió validar la firma y alguna firma del sobre o de un DTE no es válida.	`Envío Rechazado - Error de Firma`

Si el sobre es válido pero un documento tiene un RUT receptor distinto, ese documento se informa con `DTE No Recibido - Error en RUT Receptor` y no tiene recibo ni resultado.

Errores frecuentes

Si algo falla, el mensaje aparece sobre el formulario. Los archivos (el XML y el certificado) se vuelven a elegir, porque el navegador no los conserva.



Mensaje	Qué significa
`El sobre de envío no tiene un RUT de emisor asignado en el XML.`	El archivo no es un EnvioDTE.
`No se pudo leer el certificado. Verifica que el archivo y la contraseña sean correctos.`	La contraseña no corresponde al certificado, o el archivo no es válido.
`El formulario tiene errores. Por favor, corrígelos e intenta nuevamente.`	Un campo no es válido: falta el archivo, el RUT tiene un largo incorrecto o el archivo no es un XML. El mensaje del campo lo explica.

Herramientas relacionadas

- Pipeline de certificación: recorre las etapas de la certificación, incluido el intercambio.
- Certificado digital de prueba: para probar sin un certificado real.
- Verificar DTE: comprueba el esquema y la firma de un EnvioDTE, por ejemplo el que recibiste.

Última actualización el 06/11/2026