Estado del envío del AEC

Consulta al SII el estado de un envío de AEC con su Track ID.

Anonymous · 06/11/2026

Estado del envío del AEC

Consulta al SII el estado de un envío de AEC (archivo electrónico de cesión) al Registro de Transferencias de Créditos, a partir del Track ID que entregó al recibirlo, con tu certificado digital. A diferencia de las consultas de DTE y de boletas, no pide el RUT de la empresa: basta el Track ID y el ambiente.

Ir a la herramienta

Para qué sirve

- Saber en qué etapa está el procesamiento de un AEC enviado con Enviar AEC al SII o con cualquier otro programa.
- Ver si el SII lo aceptó, lo rechazó y por qué etapa.
- Consultar tanto el ambiente de certificación como el de producción.

Para qué no sirve

- No envía nada al SII: solo consulta.
- No consulta envíos de DTE ni de boletas, que usan otros servicios: para ellos están Estado del envío de DTE y Estado del envío de boletas.
- No dice si un documento ya está cedido: eso lo informa el SII en el registro de cesiones.

Tu certificado no se guarda

El certificado y su contraseña se usan solo para autenticar la consulta ante el SII. No se almacenan.

Antes de empezar

Necesitas:

- **El Track ID** del envío del AEC.
- **El ambiente** donde se hizo el envío: certificación o producción.
- **El certificado digital** (`.p12` o `.pfx`) de una persona autorizada por la empresa cedente en el

SII, y su contraseña.

Paso a paso

1. Abre la herramienta



2. Completa los datos



Campo	Qué es
Track ID	El número que entregó el SII al recibir el AEC. Debe ser mayor o igual a 1.
Ambiente del SII	**Certificación** (por defecto) o **Producción**. Debe ser el ambiente donde se hizo el envío.
Firma electrónica y contraseña	El certificado digital y su contraseña.

3. Presiona Consultar estado

Qué obtienes

Un recuadro con el estado del envío (el código y su descripción) y debajo una tabla con el Track ID y el ambiente. El recuadro es verde cuando el envío fue aceptado, rojo cuando fue rechazado o la consulta falló, amarillo cuando fue anulado y azul mientras el SII sigue procesándolo. En ese último caso, la herramienta avisa que debes volver a consultar más tarde.

Los estados de un envío de AEC son estos:

Estado	Descripción	¿Termina?
`UPL`	Envío en proceso de upload	No
`RCP`	Envío recibido	No
`SOK`	Schema validado	No
`FSO`	Firma de sobre validada	No
`COK`	Carátula OK	No
`VDC`	Validación de documento	No
`VCS`	Validación de cesiones	No
`EOK`	Envío aceptado	Sí
`EAN`	Envío anulado	Sí
`RSC`	Rechazado por error en schema	Sí, rechazado
`RFS`	Rechazado por firma de sobre	Sí, rechazado
`RCR`	Error en carátula	Sí, rechazado
`RDC`	Documento inválido	Sí, rechazado
`RCS`	Cesión inválida	Sí, rechazado

Cuando la consulta misma falla, en vez de un estado de envío el SII devuelve un código de error, que la herramienta muestra en el recuadro rojo. Por ejemplo, `2` con «Error: no se encontró información.»

significa que el SII no tiene ese Track ID (revisa el número y el ambiente), y `10` indica que el usuario del certificado no tiene permiso en la empresa.

Errores frecuentes

Si algo falla, el mensaje aparece sobre el formulario. El certificado se vuelve a elegir, porque el navegador no lo conserva.



Mensaje	Qué significa
`El formulario tiene errores. Por favor, corrígelos e intenta nuevamente.`	Falta un campo o no es válido: el Track ID debe ser mayor o igual a 1 y el ambiente debe ser uno de los dos. El mensaje del campo lo explica.
`No se pudo leer el certificado. Verifica que el archivo y la contraseña sean correctos.`	La contraseña no corresponde al certificado, o el archivo no es válido.
`Error al consultar el estado del envío del AEC en el SII: …`	La autenticación o la consulta fallaron. El mensaje agrega el detalle que entregó el SII.

Herramientas relacionadas

- Enviar AEC al SII: entrega el Track ID que se consulta aquí.
- Cesión electrónica (AEC): arma el AEC.

- ¿Se puede ceder un DTE?: consulta si el SII considera cedible un documento.

Última actualización el 06/11/2026