Documentación

Envío al SII

Herramientas para enviar DTE y boletas al SII y consultar el estado de los envíos.

Anonymous · 06/11/2026

Tabla de contenidos

Envío al SII 3
- ***Enviar DTE al SII*** 4
- ***Estado del envío de DTE*** 9
- ***Enviar boletas al SII*** 14
- ***Estado del envío de boletas*** 19
- ***Estado de un DTE*** 24
- ***Estado de una boleta*** 30
- ***Fecha de recepción en el SII*** 36
- ***Historial de eventos de un DTE*** 40
- ***Estado del envío por correo*** 45

Envío al SII

Herramientas para enviar DTE y boletas al SII y consultar el estado de los envíos.

Anonymous · 06/11/2026

Envío al SII

Herramientas para enviar al SII el XML de un DTE o de boletas y para consultar el estado de un envío con su Track ID.

Última actualización el 06/11/2026

Enviar DTE al SII

Envía al SII el XML de un DTE y entrega el Track ID del envío.

Anonymous · 06/11/2026

Enviar DTE al SII

Envía al SII el XML de un envío de DTE (un EnvioDTE), con tu certificado digital, y entrega el Track ID que asigna el SII al recibirlo. El RUT del emisor y el ambiente se leen de la carátula del XML.

Ir a la herramienta

Para qué sirve

- Enviar al SII un EnvioDTE que generaste, por ejemplo con Generar XML del DTE.
- Obtener el Track ID del envío, para consultar después su estado con Estado del envío de DTE.

Para qué no sirve

- No envía boletas: el EnvioBOLETA se envía a otra API del SII y tiene su propia herramienta, Enviar boletas al SII.
- No revisa el contenido del documento. El SII lo valida cuando lo procesa, y el resultado se consulta con el Track ID.
- Con un CAF o un certificado de prueba el XML es correcto, pero el SII no lo acepta.
- Recibir el envío no es aceptarlo: el Track ID solo indica que el SII recibió el archivo.

El envío es real

El archivo se envía de verdad al SII. El ambiente sale del número de resolución del XML: con `0` se envía al ambiente de certificación y con cualquier otro número, a **producción**. Revisa la carátula del XML antes de enviar.

Tu certificado no se guarda

El certificado y su contraseña se usan solo para autenticar el envío ante el SII. No se almacenan, y el token de autenticación tampoco se conserva entre una solicitud y la siguiente.


Antes de empezar

Necesitas:

- **El XML del envío**, con su carátula: la herramienta lee de ahí el RUT del emisor (`RutEmisor`) y el número de resolución (`NroResol`).
- **El certificado digital** (`.p12` o `.pfx`) de la persona que envía, y su contraseña. El SII debe autorizar a esa persona a enviar documentos de la empresa emisora.

Paso a paso

1. Abre la herramienta



2. Completa los datos



Campo	Qué es
Archivo XML del envío	El XML que se envía al SII.
Firma electrónica y contraseña	El certificado digital de quien envía y su contraseña.

No hay campos para el RUT del emisor ni para el ambiente: salen de la carátula del XML. El envío se hace sin comprimir.

3. Presiona Enviar al SII

La herramienta envía el archivo y muestra, bajo el formulario, lo que recibió el SII.


Qué obtienes

Una tabla con:

Dato	Qué es
RUT del emisor	El de la carátula del XML.
Ambiente	**Certificación** si el número de resolución es `0`, **Producción** en cualquier otro caso.
Track ID	El número con que el SII identifica el envío. Guárdalo: es lo que pide Estado del envío de DTE.

Errores frecuentes

Si algo falla, el mensaje aparece sobre el formulario. Los archivos (el XML y el certificado) se vuelven a elegir, porque el navegador no los conserva.



Mensaje	Qué significa
`El formulario tiene errores. Por favor, corrígelos e intenta nuevamente.`	Falta un archivo o la contraseña.
`No se pudo leer el certificado. Verifica que el archivo y la contraseña sean correctos.`	La contraseña no corresponde al certificado, o el archivo no es válido.
`Error al enviar el XML al SII: Error al cargar el XML: …`	El archivo no es un XML válido.
`El XML no tiene una carátula con el RUT del emisor y el número de resolución.`	El XML no es un envío del SII: no tiene carátula.
`Error al enviar el XML al SII: El XML es un EnvioBOLETA y no se puede enviar con el worker de DTE, las boletas se envían con el worker de boletas.`	El archivo es un envío de boletas. Usa Enviar boletas al SII.
`Error al enviar el XML al SII: No fue posible obtener el token para autenticar en el SII al usuario …`	El SII no autenticó el certificado. El mensaje agrega el detalle que entregó el SII.

Mensaje	Qué significa
`Error al enviar el XML al SII: …` con un detalle del SII	El SII rechazó la recepción del archivo: por ejemplo, el usuario no tiene permiso para enviar, la empresa no está autorizada, el esquema es inválido, la firma tiene un error o el XML ya fue recibido.

Herramientas relacionadas

- Estado del envío de DTE: consulta qué pasó con el envío.
- Generar XML del DTE: arma el EnvioDTE que se envía.
- Verificar DTE: revisa el esquema y la firma antes de enviar.
- Enviar boletas al SII: el equivalente para boletas.

Última actualización el 06/11/2026

Estado del envío de DTE

Consulta al SII el estado de un envío de DTE con su Track ID.

Anonymous · 06/11/2026

Estado del envío de DTE

Consulta al SII el estado de un envío de DTE a partir del Track ID que entregó al recibirlo, con tu certificado digital. Muestra el estado del envío y, cuando el SII ya lo procesó, cuántos documentos de cada tipo informó, aceptó, rechazó o aceptó con reparos.

Ir a la herramienta

Para qué sirve

- Saber si el SII aceptó o rechazó un envío hecho con Enviar DTE al SII o con cualquier otro programa.
- Ver el resultado por tipo de documento de un envío ya procesado.
- Consultar tanto el ambiente de certificación como el de producción.

Para qué no sirve

- No envía nada al SII: solo consulta.
- No consulta envíos de boletas, que usan otra API: para ellos está Estado del envío de boletas.
- No entrega el detalle de los documentos rechazados. Para un rechazo, el SII informa el estado y los contadores. El detalle se pide por correo con Estado del envío por correo.
- No busca por folio: solo por el Track ID.

Tu certificado no se guarda

El certificado y su contraseña se usan solo para autenticar la consulta ante el SII. No se almacenan.

Antes de empezar


Necesitas:

- **El Track ID** del envío.
- **El RUT de la empresa emisora** del XML que se envió.
- **El ambiente** donde se hizo el envío: certificación o producción.
- **El certificado digital** (`.p12` o `.pfx`) de una persona autorizada por la empresa en el SII, y su


contraseña.

Paso a paso

1. Abre la herramienta



2. Completa los datos



Campo	Qué es
Track ID	El número que entregó el SII al recibir el envío. Debe ser mayor o igual a 1.
RUT de la empresa emisora	El RUT del emisor del XML enviado. Se valida con su dígito verificador.
Ambiente del SII	**Certificación** (por defecto) o **Producción**. Debe ser el ambiente donde se hizo el envío.
Firma electrónica y contraseña	El certificado digital y su contraseña.

3. Presiona Consultar estado

Qué obtienes

Una tabla con el estado del envío:

Dato	Qué es
Track ID y **Ambiente**	Los de la consulta.
Estado	El código que informa el SII.
Descripción	El significado del estado.
Revisión	El código y su descripción juntos.
Detalle de la revisión	Una explicación adicional, cuando existe. Por ejemplo, `DTE aceptado`.

Los estados de un envío de DTE son estos:


Estado	Descripción
`RSC`	Rechazado por Error en Schema
`SOK`	Schema Validado
`CRT`	Carátula OK
`RFR`	Rechazado por Error en Firma
`FOK`	Firma de Envío Validada
`PDR`	Envío en Proceso
`RCT`	Rechazado por Error en Carátula
`EPR`	Envío Procesado

Si el estado es `PDR` u otro intermedio, el SII aún no termina: vuelve a consultar más tarde.

Cuando el envío fue procesado (`EPR`), se agrega la tabla **Documentos por tipo**, con una fila por tipo de documento y el total: informados, aceptados, rechazados y con reparos. Por ejemplo, un envío con una factura aceptada se ve así: tipo `33`, 1 informado, 1 aceptado, 0 rechazados y 0 con reparos.

Errores frecuentes

Si algo falla, el mensaje aparece sobre el formulario. El certificado se vuelve a elegir, porque el navegador no lo conserva.



Mensaje	Qué significa
`El formulario tiene errores. Por favor, corrígelos e intenta nuevamente.`	Falta un campo o no es válido: el Track ID debe ser mayor o igual a 1, el RUT debe tener un dígito verificador correcto y el ambiente debe ser uno de los dos. El mensaje del campo lo explica.
`No se pudo leer el certificado. Verifica que el archivo y la contraseña sean correctos.`	La contraseña no corresponde al certificado, o el archivo no es válido.
`Error al consultar el estado del envío en el SII: …`	El SII o la autenticación fallaron. El mensaje agrega el detalle.

Cuando la consulta no corresponde al envío, el SII responde con un estado de error en vez de fallar. Por ejemplo, `-11` con «El envío no es de la Empresa, faltan parámetros de entrada.» significa que el Track ID no pertenece a la empresa indicada. Revisa que el RUT, el Track ID y el ambiente sean los

del envío.

Herramientas relacionadas

- Enviar DTE al SII: entrega el Track ID que se consulta aquí.
- Estado del envío por correo: el SII envía por correo el estado, con el detalle de los rechazos.
- Estado del envío de boletas: el equivalente para boletas.

Última actualización el 06/11/2026

Enviar boletas al SII

Envía al SII el XML de un EnvioBOLETA y entrega el Track ID del envío.

Anonymous · 06/11/2026

Enviar boletas al SII

Envía al SII el XML de un envío de boletas (un EnvioBOLETA) a la API de boletas, con tu certificado digital, y entrega el Track ID que asigna el SII al recibirlo. El RUT del emisor y el ambiente se leen de la carátula del XML.

Ir a la herramienta

Para qué sirve

- Enviar al SII un EnvioBOLETA que generaste, por ejemplo con Generar XML del DTE.
- Obtener el Track ID del envío, para consultar después su estado con Estado del envío de boletas.

Para qué no sirve

- No envía otros documentos (facturas, notas, libros ni RVD): esos usan Enviar DTE al SII.
- No revisa el contenido de las boletas. El SII las valida cuando procesa el envío, y el resultado se consulta con el Track ID.
- Con un CAF o un certificado de prueba el XML es correcto, pero el SII no lo acepta.
- Recibir el envío no es aceptarlo: el Track ID y el estado `REC` solo indican que el SII recibió el archivo.

El envío es real

El archivo se envía de verdad al SII. El ambiente sale del número de resolución del XML: con `0` se envía al ambiente de certificación y con cualquier otro número, a **producción**. Revisa la carátula del XML antes de enviar.

Tu certificado no se guarda

El certificado y su contraseña se usan solo para autenticar el envío ante el SII. No se almacenan, y el token de autenticación tampoco se conserva entre una solicitud y la siguiente.


Antes de empezar

Necesitas:

- **El XML del EnvioBOLETA**, con su carátula: la herramienta lee de ahí el RUT del emisor (`RutEmisor`) y el número de resolución (`NroResol`).
- **El certificado digital** (`.p12` o `.pfx`) de la persona que envía, y su contraseña. El SII debe autorizar a esa persona a enviar documentos de la empresa emisora.

Paso a paso

1. Abre la herramienta



2. Completa los datos



Campo	Qué es
Archivo XML del envío	El EnvioBOLETA que se envía al SII.
Firma electrónica y contraseña	El certificado digital de quien envía y su contraseña.

No hay campos para el RUT del emisor ni para el ambiente: salen de la carátula del XML.

3. Presiona Enviar al SII

La herramienta envía el archivo y muestra, bajo el formulario, lo que recibió el SII.


Qué obtienes

Una tabla con:

Dato	Qué es
RUT del emisor	El de la carátula del XML.
Ambiente	**Certificación** si el número de resolución es `0`, **Producción** en cualquier otro caso.
Track ID	El número con que el SII identifica el envío. Es lo que pide Estado del envío de boletas.
Estado	El estado de la recepción. `REC` indica que el SII recibió el archivo.
Recibido	La fecha y la hora en que el SII recibió el envío.

Errores frecuentes

Si algo falla, el mensaje aparece sobre el formulario. Los archivos (el XML y el certificado) se vuelven a elegir, porque el navegador no los conserva.



Mensaje	Qué significa
`El formulario tiene errores. Por favor, corrígelos e intenta nuevamente.`	Falta un archivo o la contraseña.
`No se pudo leer el certificado. Verifica que el archivo y la contraseña sean correctos.`	La contraseña no corresponde al certificado, o el archivo no es válido.
`Error al enviar el XML al SII: Error al cargar el XML: …`	El archivo no es un XML válido.
`El XML no tiene una carátula con el RUT del emisor y el número de resolución.`	El XML no es un envío del SII: no tiene carátula.
`Error al enviar el XML al SII: El XML es un EnvioDTE y no se puede enviar con el worker de boletas, por él solo se envía EnvioBOLETA.`	El archivo no es un envío de boletas. Usa Enviar DTE al SII.
`Error al enviar el XML al SII: …` con un detalle del SII	La autenticación o la recepción fallaron. El mensaje agrega el detalle que entregó el SII.

Herramientas relacionadas

- Estado del envío de boletas: consulta qué pasó con el envío.
- Generar XML del DTE: arma el EnvioBOLETA que se envía.
- Enviar DTE al SII: el equivalente para los demás documentos.

Última actualización el 06/11/2026

Estado del envío de boletas

Consulta al SII el estado de un envío de boletas con su Track ID.

Anonymous · 06/11/2026

Estado del envío de boletas

Consulta al SII el estado de un envío de boletas a partir del Track ID que entregó al recibirlo, con tu certificado digital. Muestra el estado del envío, cuántas boletas de cada tipo informó, aceptó, rechazó o aceptó con reparos, y el detalle de las boletas rechazadas o con reparos.

Ir a la herramienta

Para qué sirve

- Saber si el SII aceptó o rechazó un envío hecho con Enviar boletas al SII o con cualquier otro programa.
- Ver el resultado por tipo de boleta y los motivos de cada rechazo.
- Consultar tanto el ambiente de certificación como el de producción.

Para qué no sirve

- No envía nada al SII: solo consulta.
- No consulta envíos de otros documentos, que usan otra API: para ellos está Estado del envío de DTE.
- No busca por folio: solo por el Track ID.

Tu certificado no se guarda

El certificado y su contraseña se usan solo para autenticar la consulta ante el SII. No se almacenan.

Antes de empezar

Necesitas:

- **El Track ID** del envío.
- **El RUT de la empresa emisora** del XML que se envió.
- **El ambiente** donde se hizo el envío: certificación o producción.
- **El certificado digital** (`.p12` o `.pfx`) de una persona autorizada por la empresa en el SII, y su contraseña.

Paso a paso

1. Abre la herramienta



2. Completa los datos



Campo	Qué es
Track ID	El número que entregó el SII al recibir el envío. Debe ser mayor o igual a 1.
RUT de la empresa emisora	El RUT del emisor del XML enviado. Se valida con su dígito verificador.
Ambiente del SII	**Certificación** (por defecto) o **Producción**. Debe ser el ambiente donde se hizo el envío.
Firma electrónica y contraseña	El certificado digital y su contraseña.

3. Presiona Consultar estado

Qué obtienes

Una tabla con el estado del envío:

Dato	Qué es
Track ID y **Ambiente**	Los de la consulta.
Estado	El código que informa el SII.
Descripción	El significado del estado.
Recibido	La fecha y la hora en que el SII recibió el envío.

Si el estado es intermedio, el SII aún no termina: vuelve a consultar más tarde.


Después vienen dos tablas, cuando el SII entrega datos:

- **Boletas por tipo:** una fila por tipo de boleta, con las informadas, aceptadas, rechazadas y con reparos.
- **Boletas rechazadas o con reparos:** una fila por boleta, con su tipo, su folio, su estado y el detalle. Cada error se muestra con la sección del documento, el código y la descripción que informa el SII. Cuando el rechazo ocurre en la carátula, la boleta no trae tipo ni folio y esas celdas quedan vacías.

Por ejemplo, un envío rechazado por un RUT receptor inválido en la carátula se ve así: estado `RCT`, «Rechazado por error en carátula»; 1 boleta informada de tipo `39`, ninguna aceptada; y una boleta con estado `RCH`, «DTE Rechazado», y el error `CRT · 18 · RUT Receptor (Caratula) Invalido: [66666666-6]`.

Errores frecuentes

Si algo falla, el mensaje aparece sobre el formulario. El certificado se vuelve a elegir, porque el navegador no lo conserva.



Mensaje	Qué significa
`El formulario tiene errores. Por favor, corrígelos e intenta nuevamente.`	Falta un campo o no es válido: el Track ID debe ser mayor o igual a 1, el RUT debe tener un dígito verificador correcto y el ambiente debe ser uno de los dos. El mensaje del campo lo explica.
`No se pudo leer el certificado. Verifica que el archivo y la contraseña sean correctos.`	La contraseña no corresponde al certificado, o el archivo no es válido.
`Error al consultar el estado del envío en el SII: No fue posible obtener el estado del XML enviado al SII con Track ID …. El SII respondió: No existe recurso`	El SII no encontró el envío para esa empresa. Revisa el RUT, el Track ID y el ambiente.
`Error al consultar el estado del envío en el SII: … El SII no autorizó la solicitud, el token podría faltar, ser inválido o estar expirado. Error de permiso`	El certificado no pertenece a una persona autorizada por la empresa indicada.

Herramientas relacionadas

- Enviar boletas al SII: entrega el Track ID que se consulta aquí.
- Estado del envío de DTE: el equivalente para los demás documentos.

Última actualización el 06/11/2026

Estado de un DTE

Pregunta al SII si recibió un DTE y si sus datos coinciden, sin necesitar el XML.

Anonymous · 06/11/2026

Estado de un DTE

Pregunta al SII si recibió un DTE (todo menos boletas) y si los datos del documento coinciden con los que registró. No necesita el XML: bastan la empresa emisora, el tipo de documento, el folio, la fecha de emisión, el monto total y el receptor.

Ir a la herramienta

Para qué sirve

- Saber si el SII tiene registrado un documento y si los datos que tú conoces (fecha, monto y receptor) son los mismos.
- Detectar un folio que el SII no recibió, que no está autorizado o que se anuló antes de enviarlo.
- Ver si el documento tiene notas de crédito o de débito que lo modifican o lo anulan.
- Consultar tanto el ambiente de certificación como el de producción.

Para qué no sirve

- No revisa la firma del documento ni el XML: para eso están Verificar DTE y Validar firma XML.
- No consulta envíos, solo documentos: el resultado de un envío se pide con Estado del envío de DTE.
- No consulta boletas, que usan otra API: para ellas está Estado de una boleta.
- El SII solo responde por los documentos que aceptó, ya sea sin problemas o con reparos.

Tu certificado no se guarda

El certificado y su contraseña se usan solo para autenticar la consulta ante el SII. No se almacenan.

Antes de empezar


Necesitas:

- **Los datos del documento**: el RUT de la empresa emisora, el tipo, el folio, la fecha de emisión, el monto total y el RUT del receptor.
- **El ambiente** donde se envió el documento: certificación o producción.

- **El certificado digital** (`.p12` o `.pfx`) de una persona autorizada por la empresa en el SII, y su contraseña.

Paso a paso


1. Abre la herramienta



2. Completa los datos

Estado de un DTE en el SII

Pregunta al SII si recibió un DTE (todo menos boletas) y si sus datos coinciden con los que registró, sin necesitar el XML: bastan la empresa emisora, el tipo de documento, el folio, la fecha de emisión, el monto total y el receptor. Para las boletas usa Estado de una boleta.



Campo	Qué es
RUT de la empresa emisora	La empresa que emitió el documento. Se valida con su dígito verificador.
RUT del receptor	Quien recibió el documento. Se valida con su dígito verificador.
Tipo de documento	Factura (33 y 34), liquidación factura (43), factura de compra (46), guía de despacho (52), notas de débito y de crédito (56 y 61) y los documentos de exportación (110, 111 y 112). Las boletas no están.
Folio	El folio del documento. Debe ser mayor o igual a 1.
Fecha de emisión	La fecha del documento. No puede ser posterior a hoy.
Monto total	El total del documento, en pesos.
Ambiente del SII	**Certificación** (por defecto) o **Producción**. Debe ser el ambiente donde se envió el documento.
Firma electrónica y contraseña	El certificado digital y su contraseña.

3. Presiona Consultar estado

Qué obtienes

Un recuadro con la respuesta del SII, que muestra el código y su significado, y debajo una tabla con los datos consultados y el ambiente.

El recuadro es verde cuando el SII recibió el documento y los datos coinciden, rojo cuando hay un problema, y azul cuando el documento tiene notas asociadas. Los códigos son:

Código	Significado
`DOK`	Documento recibido por el SII. Datos coinciden con los registrados.
`DNK`	Documento recibido por el SII pero datos no coinciden con los registrados.
`FAU`	Folio del documento no recibido por el SII.
`FNA`	Folio no autorizado por el SII.
`FAN`	Folio anulado antes de ser enviado al SII.
`EMP`	Empresa no autorizada a emitir documentos tributarios electrónicos.
`TMD`	Existe nota de débito que modifica texto del documento.
`TMC`	Existe nota de crédito que modifica texto del documento.
`MMD`	Existe nota de débito que modifica montos del documento.
`MMC`	Existe nota de crédito que modifica montos del documento.
`AND`	Existe nota de débito que anula documento.
`ANC`	Existe nota de crédito que anula documento.


Con `DNK`, el SII no dice cuál de los datos no coincide: revisa la fecha, el monto y el RUT del receptor.

Errores frecuentes

Si algo falla, el mensaje aparece sobre el formulario. El certificado se vuelve a elegir, porque el navegador no lo conserva.

Estado de un DTE en el SII

Pregunta al SII si recibió un DTE (todo menos boletas) y si sus datos coinciden con los que registró, sin necesitar el XML: bastan la empresa emisora, el tipo de documento, el folio, la fecha de emisión, el monto total y el receptor. Para las boletas usa Estado de una boleta.



Mensaje	Qué significa
`El formulario tiene errores. Por favor, corrígelos e intenta nuevamente.`	Falta un campo o no es válido: un RUT con el dígito verificador incorrecto, un folio menor a 1, un monto negativo, una fecha posterior a hoy o un tipo de documento o ambiente que no se ofrece. El mensaje del campo lo explica.
`No se pudo leer el certificado. Verifica que el archivo y la contraseña sean correctos.`	La contraseña no corresponde al certificado, o el archivo no es válido.
`Error al consultar el estado del documento en el SII: …`	La autenticación o la consulta fallaron. El mensaje agrega el detalle que entregó el SII.

Herramientas relacionadas

- Estado del envío de DTE: consulta el resultado de un envío con su Track ID.
- Verificar DTE: comprueba el esquema y la firma de un XML y consulta su estado.
- Estado de una boleta: el equivalente para boletas.

Última actualización el 06/11/2026

Estado de una boleta

Pregunta al SII si recibió una boleta y si sus datos coinciden, sin necesitar el XML.

Anonymous · 06/11/2026

Estado de una boleta

Pregunta al SII si recibió una boleta (electrónica o exenta) y si los datos de la boleta coinciden con los que registró. No necesita el XML: bastan la empresa emisora, el tipo de boleta, el folio, la fecha de emisión, el monto total y el receptor.

Ir a la herramienta

Para qué sirve

- Saber si el SII tiene registrada una boleta y si los datos que tú conoces (fecha, monto y receptor) son los mismos.
- Detectar un folio que el SII no recibió, que no está autorizado o que está anulado.
- Ver si la boleta tiene notas de crédito o de débito que la modifican o la anulan.
- Consultar tanto el ambiente de certificación como el de producción.

Para qué no sirve

- No revisa el XML ni la firma de la boleta.
- No consulta envíos, solo boletas: el resultado de un envío se pide con Estado del envío de boletas.
- No consulta otros documentos, que usan otra API: para ellos está Estado de un DTE.

Tu certificado no se guarda

El certificado y su contraseña se usan solo para autenticar la consulta ante el SII. No se almacenan.

Antes de empezar

Necesitas:

- **Los datos de la boleta**: el RUT de la empresa emisora, el tipo (39 o 41), el folio, la fecha de emisión, el monto total y el RUT del receptor.
- **El ambiente** donde se envió la boleta: certificación o producción.
- **El certificado digital** (`.p12` o `.pfx`) de una persona autorizada por la empresa en el SII, y su


contraseña.

Paso a paso

1. Abre la herramienta



2. Completa los datos



Campo	Qué es
RUT de la empresa emisora	La empresa que emitió la boleta. Se valida con su dígito verificador.
RUT del receptor	Quien recibió la boleta. Se valida con su dígito verificador.
Tipo de boleta	`39` (boleta electrónica) o `41` (boleta exenta electrónica).
Folio	El folio de la boleta. Debe ser mayor o igual a 1.
Fecha de emisión	La fecha de la boleta. No puede ser posterior a hoy.
Monto total	El total de la boleta, en pesos.
Ambiente del SII	**Certificación** (por defecto) o **Producción**. Debe ser el ambiente donde se envió la boleta.
Firma electrónica y contraseña	El certificado digital y su contraseña.

3. Presiona Consultar estado

Qué obtienes

Un recuadro con la respuesta del SII, que muestra el código y el texto que informa el SII, y debajo una tabla con los datos consultados y el ambiente.

El recuadro es verde cuando el SII recibió la boleta y los datos coinciden, rojo cuando hay un problema, y azul cuando la boleta tiene notas asociadas. Los códigos son:

Código	Significado
`DOK`	La boleta fue recibida por el SII y los datos coinciden con los registrados.
`DNK`	La boleta fue recibida por el SII pero los datos no coinciden con los registrados.
`FAU`	La boleta no fue recibida por el SII.
`FNA`	La boleta no está autorizada.
`FAN`	La boleta está anulada.
`EMP`	La empresa no está autorizada a emitir documentos tributarios electrónicos.
`TMD`	Existe una nota de débito que modifica el texto de la boleta.
`TMC`	Existe una nota de crédito que modifica el texto de la boleta.
`MMD`	Existe una nota de débito que modifica los montos de la boleta.
`MMC`	Existe una nota de crédito que modifica los montos de la boleta.
`AND`	Existe una nota de débito que anula la boleta.
`ANC`	Existe una nota de crédito que anula la boleta.


Con `DNK`, el SII no dice cuál de los datos no coincide: revisa la fecha, el monto y el RUT del receptor.

Errores frecuentes

Si algo falla, el mensaje aparece sobre el formulario. El certificado se vuelve a elegir, porque el navegador no lo conserva.

Estado de una boleta en el SII

Pregunta al SII si recibió una boleta y si sus datos coinciden con los que registró, sin necesitar el XML: bastan la empresa emisora, el tipo de boleta, el folio, la fecha de emisión, el monto total y el receptor. Para los demás documentos usa Estado de un DTE.



Mensaje	Qué significa
`El formulario tiene errores. Por favor, corrígelos e intenta nuevamente.`	Falta un campo o no es válido: un RUT con el dígito verificador incorrecto, un folio menor a 1, un monto negativo, una fecha posterior a hoy o un tipo de boleta o ambiente que no se ofrece. El mensaje del campo lo explica.
`No se pudo leer el certificado. Verifica que el archivo y la contraseña sean correctos.`	La contraseña no corresponde al certificado, o el archivo no es válido.
`Error al consultar el estado de la boleta en el SII: …`	La autenticación o la consulta fallaron. El mensaje agrega el detalle que entregó el SII.

Herramientas relacionadas

- Estado del envío de boletas: consulta el resultado de un envío con su Track ID.
- Enviar boletas al SII: envía el XML de las boletas.
- Estado de un DTE: el equivalente para los demás documentos.

Última actualización el 06/11/2026

Fecha de recepción en el SII

Consulta al SII la fecha en que recibió un DTE.

Anonymous · 06/11/2026

Fecha de recepción en el SII

Consulta al SII la fecha y la hora en que recibió un DTE, según el Registro de Compra y Venta (RCV). No necesita el XML: bastan la empresa emisora, el tipo de documento y el folio.

Ir a la herramienta

Para qué sirve

- Saber cuándo registró el SII un documento, por ejemplo para calcular plazos que cuentan desde la recepción.
- Comprobar que el SII recibió un documento que enviaste.
- Consultar tanto el ambiente de certificación como el de producción.

Para qué no sirve

- No dice si el documento fue aceptado o rechazado: eso lo informan Estado de un DTE y Estado del envío de DTE.
- No muestra lo que ocurrió después de la recepción (aceptación, reclamo o cesión): para eso está Historial de eventos de un DTE.
- Si el SII no tiene fecha de recepción para el documento, la herramienta lo informa como un error.

Tu certificado no se guarda

El certificado y su contraseña se usan solo para autenticar la consulta ante el SII. No se almacenan.

Antes de empezar

Necesitas:

- **Los datos del documento**: el RUT de la empresa emisora, el tipo y el folio.
- **El ambiente** donde se recibió el documento: certificación o producción.
- **El certificado digital** (`.p12` o `.pfx`) de una persona autorizada por la empresa en el SII, y su contraseña.

Paso a paso

1. Abre la herramienta



2. Completa los datos



Campo	Qué es
RUT de la empresa emisora	La empresa que emitió el documento. Se valida con su dígito verificador.
Folio	El folio del documento. Debe ser mayor o igual a 1.
Tipo de documento	`33` (factura electrónica), `34` (factura no afecta o exenta electrónica) o `43` (liquidación factura electrónica): son los tipos que acepta este servicio del SII.
Ambiente del SII	**Certificación** (por defecto) o **Producción**.
Firma electrónica y contraseña	El certificado digital y su contraseña.

3. Presiona Consultar


Qué obtienes

Un recuadro azul con **Recibido por el SII** y la fecha y la hora de la recepción (por ejemplo, `2017-10-02 17:56:36`), y debajo una tabla con el ambiente, la empresa y el documento consultado.

Errores frecuentes

Si algo falla, el mensaje aparece sobre el formulario. El certificado se vuelve a elegir, porque el

navegador no lo conserva.



Mensaje	Qué significa
`El formulario tiene errores. Por favor, corrígelos e intenta nuevamente.`	Falta un campo o no es válido: el RUT con el dígito verificador incorrecto, un folio menor a 1, o un tipo de documento o ambiente que no se ofrece. El mensaje del campo lo explica.
`No se pudo leer el certificado. Verifica que el archivo y la contraseña sean correctos.`	La contraseña no corresponde al certificado, o el archivo no es válido.
`Error al consultar el SII: No fue posible obtener la fecha de recepción del documento … El SII no registra fecha de recepción para el documento consultado.`	El SII no tiene el documento: el folio, el tipo, la empresa o el ambiente no son los correctos, o el documento no fue recibido.

Herramientas relacionadas

- Historial de eventos de un DTE: los eventos que registra el RCV para el documento.
- Estado de un DTE: si el SII recibió el documento y si sus datos coinciden.

Última actualización el 06/11/2026

Historial de eventos de un DTE

Consulta al SII los eventos de un DTE en el Registro de Compra y Venta.

Anonymous · 06/11/2026

Historial de eventos de un DTE

Consulta al SII los eventos que registra el Registro de Compra y Venta (RCV) para un DTE: por ejemplo, la entrega de mercaderías o servicios, la aceptación del contenido y los reclamos del receptor. No necesita el XML: bastan la empresa emisora, el tipo de documento y el folio.

Ir a la herramienta

Para qué sirve

- Ver si el receptor aceptó el documento, lo reclamó o confirmó la entrega, y cuándo lo hizo.
- Revisar el historial de un documento antes de cederlo (la entrega de mercaderías o servicios es lo que lo hace cedible).
- Consultar tanto el ambiente de certificación como el de producción.

Para qué no sirve

- No registra eventos: solo los consulta. No acepta ni reclama documentos.
- No dice si el SII aceptó el documento: eso lo informa Estado de un DTE.
- Si el documento no tiene eventos, o el SII no lo tiene, la herramienta muestra que no hay eventos.

Tu certificado no se guarda

El certificado y su contraseña se usan solo para autenticar la consulta ante el SII. No se almacenan.


Antes de empezar

Necesitas:


- **Los datos del documento**: el RUT de la empresa emisora, el tipo y el folio.
- **El ambiente** donde se recibió el documento: certificación o producción.
- **El certificado digital** (`.p12` o `.pfx`) de una persona autorizada por la empresa en el SII, y su contraseña.

Paso a paso

1. Abre la herramienta



2. Completa los datos



Campo	Qué es
RUT de la empresa emisora	La empresa que emitió el documento. Se valida con su dígito verificador.
Folio	El folio del documento. Debe ser mayor o igual a 1.
Tipo de documento	`33` (factura electrónica), `34` (factura no afecta o exenta electrónica) o `43` (liquidación factura electrónica): son los tipos que acepta este servicio del SII.
Ambiente del SII	**Certificación** (por defecto) o **Producción**.
Firma electrónica y contraseña	El certificado digital y su contraseña.

3. Presiona Consultar

Qué obtienes

Una tabla con los datos consultados (ambiente, empresa y documento) y, debajo, la lista de eventos con cuatro columnas:

Columna	Qué es
Fecha	La fecha y la hora del evento.
Código	El código del evento.

Columna	Qué es
Descripción	El texto del evento, tal como lo informa el SII.
Responsable	El RUT de quien registró el evento.


Los códigos que registra el receptor son:

Código	Evento
`ERM`	Entrega real de mercaderías o servicios (Ley 19.983). Activa la cesibilidad del documento.
`ACD`	Acepta contenido del documento.
`RCD`	Reclamo al contenido del documento.
`RFP`	Reclamo por falta parcial de mercaderías.
`RFT`	Reclamo por falta total de mercaderías.

El SII puede informar además otros eventos, que se muestran con el código y la descripción que entrega. Si el documento no tiene eventos, la herramienta lo indica con el mensaje «El SII no informa eventos para este documento».

Errores frecuentes

Si algo falla, el mensaje aparece sobre el formulario. El certificado se vuelve a elegir, porque el navegador no lo conserva.



Mensaje	Qué significa
`El formulario tiene errores. Por favor, corrígelos e intenta nuevamente.`	Falta un campo o no es válido: el RUT con el dígito verificador incorrecto, un folio menor a 1, o un tipo de documento o ambiente que no se ofrece. El mensaje del campo lo explica.
`No se pudo leer el certificado. Verifica que el archivo y la contraseña sean correctos.`	La contraseña no corresponde al certificado, o el archivo no es válido.
`Error al consultar el SII: …`	La autenticación o la consulta fallaron. El mensaje agrega el detalle que entregó el SII.

Herramientas relacionadas

- Fecha de recepción en el SII: cuándo recibió el SII el documento.
- Estado de un DTE: si el SII recibió el documento y si sus datos coinciden.

Última actualización el 06/11/2026

Estado del envío por correo

Pide al SII que envíe por correo el estado de un envío de DTE, con el detalle de los rechazos.

Anonymous · 06/11/2026

Estado del envío por correo

Pide al SII que envíe por correo el estado de un envío de DTE (todo menos boletas), a partir del Track ID que entregó al recibirlo, con tu certificado digital. La ventaja sobre la consulta directa es que el correo incluye el detalle de los rechazos, algo que Estado del envío de DTE no entrega.

Ir a la herramienta

Para qué sirve

- Conocer el motivo de un rechazo de un envío: el correo del SII trae el detalle de los errores.
- Pedir el estado de un envío hecho con Enviar DTE al SII o con cualquier otro programa.
- Hacerlo tanto en el ambiente de certificación como en el de producción.

Para qué no sirve

- No muestra el estado en la página: la herramienta solo hace la solicitud, y el estado llega por correo. Para verlo en pantalla usa Estado del envío de DTE.
- No permite elegir el correo: el SII lo envía a la casilla que la empresa tiene registrada en el SII.
- No sirve para boletas, que usan otra API: para ellas está Estado del envío de boletas.
- El SII envía el correo cuando el envío ya terminó de validarse. Si el envío sigue en proceso, responde con un error.

El SII enviará un correo

La solicitud hace que el SII mande un mensaje a la casilla de contacto que la empresa tiene registrada. Úsala cuando necesites el detalle del estado, y no para consultas repetidas.

Tu certificado no se guarda

El certificado y su contraseña se usan solo para autenticar la solicitud ante el SII. No se almacenan.


Antes de empezar

Necesitas:


- **El Track ID** del envío.
- **El RUT de la empresa emisora** del XML que se envió.
- **El ambiente** donde se hizo el envío: certificación o producción.
- **El certificado digital** (`.p12` o `.pfx`) de una persona autorizada por la empresa en el SII, y su contraseña.

Paso a paso

1. Abre la herramienta



2. Completa los datos



Campo	Qué es
Track ID	El número que entregó el SII al recibir el envío. Debe ser mayor o igual a 1.
RUT de la empresa emisora	El RUT del emisor del XML enviado. Se valida con su dígito verificador.
Ambiente del SII	**Certificación** (por defecto) o **Producción**. Debe ser el ambiente donde se hizo el envío.
Firma electrónica y contraseña	El certificado digital y su contraseña.

3. Presiona Pedir el estado por correo

Qué obtienes

Un recuadro con la respuesta del SII a la solicitud (el código y su descripción) y debajo una tabla con el Track ID, la empresa y el ambiente.

Cuando el SII recibe la solicitud, el recuadro es verde con el código `0`, «Requerimiento recibido OK.», y la herramienta avisa que el correo llegará a la casilla que la empresa tiene registrada en el SII. El estado del envío y el detalle de los rechazos van en ese correo, no en la página.

Los códigos de error que informa el SII son:

Código	Significado
`101`	Error en el dígito verificador del RUT de la empresa.
`102`	Faltan datos de entrada.
`104`	Token inactivo o no existe.
`105`	El Track ID no existe.
`106`	El usuario autenticado no tiene permisos sobre la empresa.
`114`	El envío solicitado no ha concluido su validación, por lo tanto no existe el correo.
`103`, `107`, `108` y `110` a `113`	Error interno.


Un Track ID que el SII no conoce puede responder con `112` (error interno) en vez de `105`.

Errores frecuentes

Si algo falla, el mensaje aparece sobre el formulario. El certificado se vuelve a elegir, porque el navegador no lo conserva.

Estado del envío de DTE por correo

Pide al SII que envíe por correo el estado de un envío de DTE (todo menos boletas), con el Track ID que entregó al recibirlo. A diferencia de la consulta directa, el correo incluye el detalle de los rechazos. El SII lo envía a la casilla que la empresa tiene registrada, y no es posible elegirla. Para ver el estado en esta página usa Estado del envío de DTE.



Mensaje	Qué significa
`El formulario tiene errores. Por favor, corrígelos e intenta nuevamente.`	Falta un campo o no es válido: el Track ID debe ser mayor o igual a 1, el RUT debe tener un dígito verificador correcto y el ambiente debe ser uno de los dos. El mensaje del campo lo explica.
`No se pudo leer el certificado. Verifica que el archivo y la contraseña sean correctos.`	La contraseña no corresponde al certificado, o el archivo no es válido.
`Error al pedir el estado del envío por correo al SII: …`	La autenticación o la solicitud fallaron. El mensaje agrega el detalle que entregó el SII.

Herramientas relacionadas

- Estado del envío de DTE: muestra el estado del envío en la página, sin el detalle de los rechazos.
- Enviar DTE al SII: entrega el Track ID que se usa aquí.

Última actualización el 06/11/2026