Enviar boletas al SII

Envía al SII el XML de un EnvioBOLETA y entrega el Track ID del envío.

Anonymous · 06/11/2026

Enviar boletas al SII

Envía al SII el XML de un envío de boletas (un EnvioBOLETA) a la API de boletas, con tu certificado digital, y entrega el Track ID que asigna el SII al recibirlo. El RUT del emisor y el ambiente se leen de la carátula del XML.

Ir a la herramienta

Para qué sirve

- Enviar al SII un EnvioBOLETA que generaste, por ejemplo con Generar XML del DTE.
- Obtener el Track ID del envío, para consultar después su estado con Estado del envío de boletas.

Para qué no sirve

- No envía otros documentos (facturas, notas, libros ni RVD): esos usan Enviar DTE al SII.
- No revisa el contenido de las boletas. El SII las valida cuando procesa el envío, y el resultado se consulta con el Track ID.
- Con un CAF o un certificado de prueba el XML es correcto, pero el SII no lo acepta.
- Recibir el envío no es aceptarlo: el Track ID y el estado `REC` solo indican que el SII recibió el archivo.

El envío es real

El archivo se envía de verdad al SII. El ambiente sale del número de resolución del XML: con `0` se envía al ambiente de certificación y con cualquier otro número, a **producción**. Revisa la carátula del XML antes de enviar.

Tu certificado no se guarda

El certificado y su contraseña se usan solo para autenticar el envío ante el SII. No se almacenan, y el token de autenticación tampoco se conserva entre una solicitud y la siguiente.


Antes de empezar

Necesitas:

- **El XML del EnvioBOLETA**, con su carátula: la herramienta lee de ahí el RUT del emisor (`RutEmisor`) y el número de resolución (`NroResol`).
- **El certificado digital** (`.p12` o `.pfx`) de la persona que envía, y su contraseña. El SII debe autorizar a esa persona a enviar documentos de la empresa emisora.

Paso a paso

1. Abre la herramienta



2. Completa los datos



Campo	Qué es
Archivo XML del envío	El EnvioBOLETA que se envía al SII.
Firma electrónica y contraseña	El certificado digital de quien envía y su contraseña.

No hay campos para el RUT del emisor ni para el ambiente: salen de la carátula del XML.

3. Presiona Enviar al SII

La herramienta envía el archivo y muestra, bajo el formulario, lo que recibió el SII.


Qué obtienes

Una tabla con:

Dato	Qué es
RUT del emisor	El de la carátula del XML.
Ambiente	**Certificación** si el número de resolución es `0`, **Producción** en cualquier otro caso.
Track ID	El número con que el SII identifica el envío. Es lo que pide Estado del envío de boletas.
Estado	El estado de la recepción. `REC` indica que el SII recibió el archivo.
Recibido	La fecha y la hora en que el SII recibió el envío.

Errores frecuentes

Si algo falla, el mensaje aparece sobre el formulario. Los archivos (el XML y el certificado) se vuelven a elegir, porque el navegador no los conserva.



Mensaje	Qué significa
`El formulario tiene errores. Por favor, corrígelos e intenta nuevamente.`	Falta un archivo o la contraseña.
`No se pudo leer el certificado. Verifica que el archivo y la contraseña sean correctos.`	La contraseña no corresponde al certificado, o el archivo no es válido.
`Error al enviar el XML al SII: Error al cargar el XML: …`	El archivo no es un XML válido.
`El XML no tiene una carátula con el RUT del emisor y el número de resolución.`	El XML no es un envío del SII: no tiene carátula.
`Error al enviar el XML al SII: El XML es un EnvioDTE y no se puede enviar con el worker de boletas, por él solo se envía EnvioBOLETA.`	El archivo no es un envío de boletas. Usa Enviar DTE al SII.
`Error al enviar el XML al SII: …` con un detalle del SII	La autenticación o la recepción fallaron. El mensaje agrega el detalle que entregó el SII.

Herramientas relacionadas

- Estado del envío de boletas: consulta qué pasó con el envío.
- Generar XML del DTE: arma el EnvioBOLETA que se envía.
- Enviar DTE al SII: el equivalente para los demás documentos.

Última actualización el 06/11/2026