Enviar DTE al SII

Envía al SII el XML de un DTE y entrega el Track ID del envío.

Anonymous · 06/11/2026

Enviar DTE al SII

Envía al SII el XML de un envío de DTE (un EnvioDTE), con tu certificado digital, y entrega el Track ID que asigna el SII al recibirlo. El RUT del emisor y el ambiente se leen de la carátula del XML.

Ir a la herramienta

Para qué sirve

- Enviar al SII un EnvioDTE que generaste, por ejemplo con Generar XML del DTE.
- Obtener el Track ID del envío, para consultar después su estado con Estado del envío de DTE.

Para qué no sirve

- No envía boletas: el EnvioBOLETA se envía a otra API del SII y tiene su propia herramienta, Enviar boletas al SII.
- No revisa el contenido del documento. El SII lo valida cuando lo procesa, y el resultado se consulta con el Track ID.
- Con un CAF o un certificado de prueba el XML es correcto, pero el SII no lo acepta.
- Recibir el envío no es aceptarlo: el Track ID solo indica que el SII recibió el archivo.

El envío es real

El archivo se envía de verdad al SII. El ambiente sale del número de resolución del XML: con `0` se envía al ambiente de certificación y con cualquier otro número, a **producción**. Revisa la carátula del XML antes de enviar.

Tu certificado no se guarda

El certificado y su contraseña se usan solo para autenticar el envío ante el SII. No se almacenan, y el token de autenticación tampoco se conserva entre una solicitud y la siguiente.

Antes de empezar

Necesitas:

- **El XML del envío**, con su carátula: la herramienta lee de ahí el RUT del emisor (`RutEmisor`) y el número de resolución (`NroResol`).
- **El certificado digital** (`.p12` o `.pfx`) de la persona que envía, y su contraseña. El SII debe autorizar a esa persona a enviar documentos de la empresa emisora.

Paso a paso

1. Abre la herramienta



2. Completa los datos



Campo	Qué es
Archivo XML del envío	El XML que se envía al SII.
Firma electrónica y contraseña	El certificado digital de quien envía y su contraseña.

No hay campos para el RUT del emisor ni para el ambiente: salen de la carátula del XML. El envío se hace sin comprimir.

3. Presiona Enviar al SII

La herramienta envía el archivo y muestra, bajo el formulario, lo que recibió el SII.


Qué obtienes

Una tabla con:

Dato	Qué es
RUT del emisor	El de la carátula del XML.
Ambiente	**Certificación** si el número de resolución es `0`, **Producción** en cualquier otro caso.
Track ID	El número con que el SII identifica el envío. Guárdalo: es lo que pide Estado del envío de DTE.

Errores frecuentes

Si algo falla, el mensaje aparece sobre el formulario. Los archivos (el XML y el certificado) se vuelven a elegir, porque el navegador no los conserva.



Mensaje	Qué significa
`El formulario tiene errores. Por favor, corrígelos e intenta nuevamente.`	Falta un archivo o la contraseña.
`No se pudo leer el certificado. Verifica que el archivo y la contraseña sean correctos.`	La contraseña no corresponde al certificado, o el archivo no es válido.
`Error al enviar el XML al SII: Error al cargar el XML: …`	El archivo no es un XML válido.
`El XML no tiene una carátula con el RUT del emisor y el número de resolución.`	El XML no es un envío del SII: no tiene carátula.
`Error al enviar el XML al SII: El XML es un EnvioBOLETA y no se puede enviar con el worker de DTE, las boletas se envían con el worker de boletas.`	El archivo es un envío de boletas. Usa Enviar boletas al SII.
`Error al enviar el XML al SII: No fue posible obtener el token para autenticar en el SII al usuario …`	El SII no autenticó el certificado. El mensaje agrega el detalle que entregó el SII.

Mensaje	Qué significa
`Error al enviar el XML al SII: …` con un detalle del SII	El SII rechazó la recepción del archivo: por ejemplo, el usuario no tiene permiso para enviar, la empresa no está autorizada, el esquema es inválido, la firma tiene un error o el XML ya fue recibido.

Herramientas relacionadas

- Estado del envío de DTE: consulta qué pasó con el envío.
- Generar XML del DTE: arma el EnvioDTE que se envía.
- Verificar DTE: revisa el esquema y la firma antes de enviar.
- Enviar boletas al SII: el equivalente para boletas.

Última actualización el 06/11/2026