# Verificar DTE

Valida la firma de un DTE y consulta su estado en el SII.

Anonymous · 06/11/2026

# Verificar DTE

Verifica un DTE o un EnvioDTE: muestra un resumen del documento, comprueba su esquema XML y su firma electrónica y, si subes un certificado digital, consulta su estado en el SII.

Ir a la herramienta

## Para qué sirve

- Revisar rápidamente un DTE: tipo, folio, fecha, emisor, receptor y montos.
- Comprobar que el XML cumple el esquema del SII y que la firma electrónica del documento es válida, antes de enviarlo.
- Consultar el estado del documento en el SII, usando tu certificado digital.

## Para qué no sirve

- Si subes un EnvioDTE con varios documentos, solo se verifica **el primero**. Para ver el contenido de todos, usa Explorar XML del DTE.
- La firma que se valida es la del documento (el DTE), no la del sobre del EnvioDTE.
- No modifica ni reenvía el documento al SII.
- No sirve para verificar firmas de XML que no son DTE: para eso usa Validar firma XML.

**Tu certificado no se guarda**

El certificado y su contraseña se usan solo para consultar al SII. No se almacenan de forma permanente.

## Antes de empezar

Necesitas:

- El archivo XML de un DTE o de un EnvioDTE (`.xml`).
- Opcionalmente, tu certificado digital (`.p12` o `.pfx`) y su contraseña, si quieres consultar el estado en el SII. Sin certificado solo se hacen las validaciones locales (esquema y firma).

# Paso a paso

## 1. Abre la herramienta


Verás tres campos: el XML, y el certificado y su contraseña, que son opcionales.




## 2. Selecciona el XML

Elige el archivo del DTE o del EnvioDTE. Es el único campo obligatorio.

Si también quieres consultar el estado en el SII, elige tu certificado y escribe su contraseña.



### 3. Presiona Verificar

Bajo el formulario aparecen el resumen del documento y las validaciones.

## Cómo leer el resultado


### Resumen del documento

Una tabla con los datos del documento: tipo de documento (código y nombre), folio, fecha de emisión, RUT y razón social del emisor y del receptor, y los montos neto, IVA y total. El monto exento solo aparece si el documento lo tiene.


### Validaciones


Cada validación aparece en verde si pasó y en rojo si falló, con un mensaje.


| Validación | Qué comprueba |
|---|---|
| **Esquema XML** | Que el XML del documento cumple el esquema del SII. |
| **Firma electrónica** | Que la firma del documento es válida y que su contenido no fue modificado. |
| **Estado en SII** | Solo si subiste un certificado. Consulta al SII por el documento y muestra el código y la descripción que responde, y el ambiente consultado. Es verde cuando el SII responde `DOK`. El ambiente sale del XML: en un EnvioDTE, del número de resolución de la carátula (`0` es certificación y cualquier otro número es producción); en un DTE sin carátula, del CAF de su timbre. |




Una firma inválida se muestra en rojo con el motivo, y el resto de las validaciones se muestran igual:








### El certificado es solo para el SII

Las validaciones de esquema y firma se hacen en LibreDTE, con los datos que trae el propio XML, y no necesitan tu certificado. Se usa únicamente para consultar al SII.

# Errores frecuentes

| Mensaje | Qué significa |
|---|---|
| `El archivo está vacío.` | El archivo subido no tiene contenido (0 bytes). |
| `No se pudo cargar el XML: Error al cargar el XML: Línea …, columna …: …` | El XML está mal formado (cortado, con una etiqueta sin cerrar). El mensaje indica la línea y la columna. |
| `No se pudo cargar el XML: Falta indicar el tipo de documento (TipoDTE) en los datos del DTE.` | El XML es válido, pero no es un DTE. |
| `El EnvioDTE no contiene documentos válidos.` | El sobre no tiene ningún DTE. |
| `Estado en SII: No se pudo leer el certificado: …` | La contraseña no corresponde al certificado, o el archivo no es un `.p12`/`.pfx` válido. |
| `Estado en SII: No se pudo determinar el ambiente del SII: …` | El XML no trae una carátula con el número de resolución ni un CAF de certificación o de producción, y no se sabe a qué ambiente consultar. |



# Verificar DTE

Verifica la firma electrónica de un Documento Tributario Electrónico y consulta su estado en el SII. Se puede subir un DTE individual o un EnvioDTE (se usará el primer documento). La firma electrónica es opcional: sin ella solo se realizan las validaciones locales de esquema y firma.

Archivo XML (DTE o EnvioDTE) *
Seleccionar archivo | Sin archivos seleccionados

Documento DTE individual o sobre EnvioDTE. Si es un EnvioDTE se usará el primer DTE encontrado.

Firma electrónica (opcional)
Seleccionar archivo | Sin archivos seleccionados

Certificado digital .p12/.pfx para consultar el estado del DTE en el SII. Si no se sube, solo se realizan las validaciones locales.

Contraseña firma
••••••••••

Contraseña de la firma electrónica para consultar al SII.

Verificar

## Resumen del documento

| | |
|---|---|
| **Tipo de documento** | 33 — Factura electrónica |
| **Folio** | 21 |
| **Fecha de emisión** | 2015-09-09 |
| **RUT emisor** | 76192083-9 |
| **Razón social emisor** | SASCO SpA |
| **RUT receptor** | 55666777-8 |
| **Razón social receptor** | Empresa S.A. |
| **Neto** | 191.598 |
| **IVA** | 36.404 |
| **Total** | **228.002** |

## Validaciones

**Esquema XML**
El esquema XML es válido.

**Firma electrónica**
La firma electrónica es válida.

**Estado en SII**
No se pudo leer el certificado: No fue posible leer los datos del certificado digital. Falló la verificación MAC en el PKCS12, el certificado o la contraseña es incorrecta (Error #11800071).

## Herramientas relacionadas

- Explorar XML del DTE: muestra todos los documentos de un EnvioDTE y cómo los interpreta LibreDTE.
- Validar firma XML: valida la firma de cualquier XML firmado.
- Generar XML del DTE: crea el XML de un DTE.
- Inspeccionar certificado: revisa los datos y la vigencia de un certificado.

Última actualización el 06/11/2026